



Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
CONAI		
6078		<p>Contributo Ambientale CONAI - VETRO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Coreve, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016. Il Contributo per il vetro passerà dagli attuali 20,80 Euro/ton a 19,30 Euro/ton.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
5240		<p>Gestisci matricole solo in Picking per spedizione</p> <p>In caso di gestione matricole finalizzata alla solo identificazione del pezzo in uscita (ad esempio per motivi di garanzia o assistenza) si aggiunge un nuovo parametro di WMS Mobile (in Parametri Parametri di WMS Mobile, scheda Generali) "Gestione matricole solo in Picking per spedizione" (Serial Nos. Management just in Picking for Preshipping UseSerialNoInPicking). I due parametri Gestione Matricole e Gestione matricole solo in Picking per spedizione sono alternativi.</p> <p>Tale nuovo parametro consente di ricevere e spostare la merce senza creare in entrata un codice matricola: solo in fase di Picking o di Picking & Packing è previsto lo scan o l'inserimento manuale di un codice matricola (ad esempio a fronte di un barcode strutturato o di un GS1 o di un barcode matricola) da riportare nel documento di trasporto generato da Pre-Shipping. Attualmente in Ricevimento merci (per Consegna, tra Depositi e per Resi), con articoli gestiti a matricola, si ha la creazione della matricola (interna o da matricola fornitore) nella tabella MA_IDNumber: attivando il nuovo parametro il campo matricola non deve essere editabile e la creazione della matricola da Ricevimento Merci non deve avvenire. Gli stock di WMS non devono presentare l'informazione della matricola: la stessa cosa deve essere prevista per tutti i documenti e tutte le procedure che consentono di caricare nuovi stock in magazzino.</p> <p>Solo in conferma missioni di prelievo (Picking e Picking &Packing) il campo matricola deve risultare editabile per inserire un numero matricola, che comunque non andrà generato nella tabella MA_IDNumbers, e la conferma delle missioni di prelievo non deve effettuare controlli sulla presenza della matricola negli stock: non essendo stata inserita in fase di ricevimento merci, infatti, la matricola non è un dato presente sullo stock ma viene indicato solo al fine di essere riportato sul documento di trasporto. Il prelievo della merce va dunque eseguito secondo le strategie di prelievo ed ignorando la presenza della matricola. La funzionalità di riconoscimento degli articoli tramite codice matricola va disattivata (ovunque sia presente in WMS) se la "Gestione matricole solo in Picking" è attiva. Anche in WMS Mobile in presenza di gestione matricole, si deve controllare l'attivazione del parametro "Gestisci matricole solo in Picking": quando il parametro è attivo tutte le funzionalità Mobile non devono richiedere il codice matricola (disattivare la modifica del campo ed il riconoscimento dell'articolo tramite matricola), solamente le funzionalità di Picking e Picking e packing e Packing Articoli devono consentire la modifica del campo matricola e l'acquisizione di un codice tramite scan su barcode (strutturato , GS1 etc). In fase di sincronizzazione della missione non si deve controllare la presenza della matricola sullo stock, ma il dato della matricola deve essere riportato nella tabella di dettaglio della Pre-Shipping. Al fine di rendere l'operazione di picking più semplice possibile per l'operatore, il WMS Mobile in presenza del parametro agisce come descritto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene aggiunto un bottone per inserimento delle matricole; - la quantità spostata va proposta a zero, non è scrivibile dall'utente, ma compilata in base alle matricole lette;

		<p>- a fronte di tutte le quantità prelevate sono generate delle nuove missioni di magazzino;</p> <p>- non è possibile il prelievo per quantità maggiori;</p> <p>- nella finestra di conferma possono essere modificate tutte le informazioni come da parametri;</p> <p>- attivando la gestione di picking flessibile non viene generata la missione per differenza. Qualora non tutte le quantità siano state prelevate e si voglia gestire le missioni per differenza, è necessario attivare la gestione Controllata e gli appositi parametri per generare le missioni per differenza;</p> <p>- non è possibile cambio dell'articolo e dell'unità di misura.</p> <p>Tutto quanto descritto vale esclusivamente per gli articoli gestiti a matricola. In WMS Mobile, la quantità spostata deve corrispondere al numero di matricole lette (che non può cmq superare la quantità da spostare), altrimenti non si può procedere e va fornito un chiaro messaggio di avvertimento.</p> <p>In WMS Mobile, nella funzionalità 'Packing Articoli', ovvero Confezionamento su Preshipping, a differenza da Picking e Picking&Packing non è presente il bottone di inserimento delle matricole. In questo caso è necessario confermare le matricole una alla volta, entrando in modifica del campo 'Matricola'.</p>
WMS MOBILE		
6082		<p>Richiesta info da mobile verso il server</p> <p>Sono stati riscontrati blocchi sistematici dei terminalini che sembrano essere causati dalla gestione dell'autoassegnazione, che prevede che la funzione si colori in giallo quando risultino a server delle missioni disponibili appunto per l'autoassegnazione, in caso di copertura wifi non troppo efficiente. Allo scopo di evitare tali blocchi vengono aggiunti lato mobile dei nuovi parametri che consentono di disattivare il controllo sulle nuove missioni e la scrittura dei log.</p> <p>In sostanza il programma può essere configurato per funzionare come nelle versioni precedenti, per cui l'operatore per autoassegnarsi le missioni doveva selezionare l'apposita voce via mobile, ma senza che la stessa fosse colorata e quindi ignorando se erano disponibili o meno nuove missioni. I nuovi parametri sono</p> <p>CheckNewWorksOnLine EnableWriteLog</p>
6073		<p>Lettura barcode GS1 128 AI 91</p> <p>Si richiede di interpretare l'AI 91 del GS1 128 come Codice dell'Articolo.</p> <p>A tale scopo è indispensabile impostare nei parametri del terminalino AI91AsItemCode</p>
CONTABILITÀ		
6087		<p>Cambio Cliente/Fornitore su Documenti contabili e condizioni in generazione partita</p> <p>Si richiede che entrando in modifica di un documento ricevuto e cambiando il codice fornitore il programma proponga di modificare i dati della partita rimpostando la condizione di pagamento e la banca/cc fornitore.</p> <p>Nella rigenerazione partite da primanota, cambiando il codice del cliente/fornitore del documento, viene ora proposta la condizione pagamento e la banca/cc del cliente/fornitore, ignorando i dati presenti nella partita.</p> <p>Tale comportamento agisce anche in inserimento documento, nel caso si sia annullata la finestra di conferma partita e si sia poi proceduto a cambiare il codice del cliente/fornitore.</p>
5839	IT	<p>Black List annuale</p> <p>BlackList annuale.</p> <p>L'articolo 21 del Decreto legislativo 175/2014 stabilisce che la comunicazione BlackList diventi annuale (e non più mensile o trimestrale).</p> <p>I dati devono essere comunicati solo se si supera la soglia di 10.000 euro di importo complessivo annuale, riferito al</p>

		<p>complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.</p> <p>Queste disposizioni si applicano già alle operazioni dell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 2014.</p> <p>Per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014.</p> <p>La comunicazione relativa alle operazioni del 2015 andrà fatta nel 2016, la data esatta non è ancora stata definita, probabilmente in contemporanea con la Comunicazione Polivalente (Aprile). La procedura Aggiorna e stampa Black List viene adeguata per poter generare e stampare i dati annualmente, senza indicare mese/trimestre.</p> <p>Per quanto riguarda l'innalzamento della soglia a 10.000 euro, tale informazione si trova nei parametri contabilità, Scheda Comunicazione Polivalente).</p> <p>Tale parametro è visibile anche all'interno della procedura BlackList ed è possibile modificarlo, generando il file il parametro verrà salvato nei Parametri Contabilità.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
6084		<p>Collegamento tra WMS e Produzione</p> <p>Sono state introdotti numerosi miglioramenti sia negli algoritmi che nelle procedure che permettono il collegamento tra WMS e produzione.</p> <p>Parametri di Produzione In Produzione Avanzata il parametro Assegnazione lotto da WMS, abilitabile solo se è abilitato anche il parametro Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino, permette di scegliere se assegnare i lotti da prelevare al momento del lancio in produzione (come nelle versioni precedenti del programma) o al momento dell'avanzamento delle richieste di trasferimento. In Produzione Base i due parametri Assegnazione lotto da WMS e Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino sono sempre abilitati anche se non sono visibili.</p> <p>In Produzione Avanzata il parametro Abilita modifica articolo e lotto alla conferma delle missioni, abilitabile solo se non è abilitato anche il parametro Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino, permette di modificare l'articolo e/o il lotto al momento della conferma delle missioni di magazzino di prelievo per produzione quando non viene eseguito il prelievo alla conferma.</p> <p>Il parametro viene gestito solo dalla conferma missioni da server. In Produzione Avanzata, in presenza di WMS, è possibile abilitare il parametro Preleva dal deposito di default se non ci sono lotti a sufficienza se è attivo il parametro Assegnazione Lotto da WMS</p> <p>Lancio in Produzione (Produzione Avanzata) Se il parametro Assegnazione lotto da WMS è abilitato, al lancio in produzione non vengono assegnati i lotti disponibili e il codice lotto viene lasciato vuoto.</p> <p>Avanzamento Produzione</p> <p>Se il parametro Assegnazione lotto da WMS è abilitato, al lancio in produzione non vengono assegnati i lotti disponibili. In Produzione Avanzata il codice lotto viene lasciato vuoto, in Produzione Base il codice lotto viene impostato a ** NON ASSEGNATO.</p> <p>Buono di Prelievo (Produzione Avanzata) Se il parametro Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino è abilitato, nel buono di prelievo non è possibile indicare la quantità da prelevare sulle righe in cui è indicato un deposito di WMS.</p> <p>Se il parametro Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino non è abilitato, nel buono di prelievo è possibile</p>

	<p>indicare la quantità prelevata qualunque sia il deposito.</p> <p>Se viene cambiato l'articolo, il lotto o il deposito o viene cancellata una riga di prelievo ed esistono richieste di trasferimento collegate alla riga queste vengono cancellate. Se esistono missioni di magazzino di prelievo per produzione collegate alla richiesta di trasferimento queste non vengono cancellate (missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane).</p> <p>Modifica Lotti (Produzione Base) Se la quantità non è ancora stata prelevata non è possibile indicare la quantità da prelevare sulle righe con depositi di WMS.</p> <p>Se viene cambiato il lotto o il deposito ed esistono richieste di trasferimento collegate alla riga queste vengono cancellate. Se esistono missioni di magazzino di prelievo per produzione collegate alla richiesta di trasferimento queste non vengono cancellate (missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane).</p> <p>Se la quantità è già stata prelevata non è possibile cambiare neppure il lotto ed il deposito.</p> <p>L'immagine sulla riga può indicare una riga prelevata (nessuna immagine) una riga con un lotto non ancora assegnato (icona punto esclamativo) o una riga con un lotto assegnato su un deposito di WMS che non è stata ancora prelevata (icona missione di magazzino avanzata).</p> <p>Le colonne Lancio Richieste di Trasferimento e Avanzamento Richieste di Trasferimento non sono più presenti.</p> <p>Ordine di Produzione Anche se un componente non è gestito a lotti non può essere modificato ma deve essere eliminata la riga di fabbisogno ed inserita una nuova riga con il componente e/o il lotto.</p> <p>Se viene eliminata una riga di fabbisogno le cui righe di prelievo sono collegate a richieste di trasferimento queste vengono cancellate. Se esistono missioni di magazzino di prelievo per produzione collegate alla richiesta di trasferimento queste non vengono cancellate (missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane).</p> <p>Richieste di Trasferimento Al salvataggio di una richiesta di trasferimento se la quantità richiesta è maggiore di quella lanciata ed il parametro Lancio automatico Richieste di Trasferimento è abilitato queste vengono lanciate per la quantità ancora da lanciare. Se la quantità lanciata è maggiore di quella avanzata ed il parametro Avanzamento automatico Richieste di Trasferimento è abilitato queste vengono avanzate per la quantità ancora da avanzare.</p> <p>Avanzamento Richieste di Trasferimento Se il parametro Assegnazione lotto da WMS è abilitato vengono caricate nella griglia anche le richieste di trasferimento con lotto vuoto (Produzione Avanzata) o ** NON ASSEGNATO (Produzione Base).</p> <p>Al momento della generazione delle missioni di magazzino vengono assegnati i lotti disponibili in WMS aggiornando le richieste di trasferimento e le righe di prelievo dell'ordine di produzione. La nettifica eseguita sulla zona di uscita merci (00920) non tiene più conto della quantità in arrivo da altre missioni ne della quantità impegnata dalle richieste di trasferimento. Quantità in arrivo da MDM = QA</p> <p>Quantità disponibile = Q</p> <p>Quantità riservata da MDM = QR</p> <p>Quantità impegnata da RdT = QI = (Quantità lanciata RdT - Quantità elaborata RdT) + (Quantità elaborata RdT - Quantità confermata RdT)</p> <p>Vecchia formula:</p> <p>Totale Disponibile = QA + Q - QR - QI</p> <p>Nuova formula:</p> <p>Totale Disponibile = Q - QR</p>
--	---

		<p>Conferma Missioni di Magazzino di Prelievo per Produzione Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione se il parametro Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino è abilitato viene eseguito il prelievo del materiale e l'aggiornamento della richiesta di trasferimento collegata. Se la missione di magazzino viene confermata per una quantità inferiore a quella attesa viene generata una nuova richiesta di trasferimento che a seconda della impostazione dei parametri Lancio automatico Richieste di Trasferimento e Avanzamento automatico Richieste di Trasferimento può essere lanciata ed avanzata.</p> <p>Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione orfana anche se il parametro Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino è abilitato non viene eseguito il prelievo del materiale e non viene generata la seconda missione di magazzino di uscita dalla zona di ricevimento merci per produzione (00920).</p> <p>Nel caso in cui la missione di magazzino di prelievo per produzione sia collegata ad una richiesta di trasferimento che a sua volta è collegata ad una riga di prelievo che è stata chiusa forzatamente, non viene eseguito il prelievo ne generata la seconda missione di magazzino di uscita dalla zona di ricevimento merci per produzione (00920). La richiesta di trasferimento rimane aperta e dovrà essere chiusa manualmente.</p> <p>E' stata aggiunta una colonna (per default nascosta) che viene valorizzata con il numero di OdP quando la missione in griglia è di tipo prelievo per produzione e non è orfana.</p> <p>Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione ora è possibile indicare anche le quantità mancanti e/o rotte che verranno correttamente gestite in WMS Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione se il parametro Abilita modifica articolo e lotto alla conferma delle missioni è abilitato ed è stato modificato il lotto e/o l'articolo viene aggiornata la relativa riga del buono di prelievo (solo nel caso in cui non sia stata ancora prelevata).</p> <p>Nel caso si stia confermando parzialmente la missione di magazzino viene generata una nuova richiesta di trasferimento.</p> <p>Elenco missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane Questo report estrae tutte le missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane che non sono state ancora confermate</p>
PRODUZIONE E WMS		
6086		<p>Sincronizzazione foreground Manufacturing Mobile Monitor</p> <p>Si abilita la gestione foreground della sincronizzazione WMS mobile tramite Manufacturing Mobile Monitor.</p> <p>La sincronizzazione verterà effettuata attivando l'apposito parametro, mantenendo aperto il Manufacturing Monitor Mobile.</p> <p>Per attivare questa funzionalità, alla pari della WMS, è necessario abilitare il setting <Setting name="MobileRefreshSync" type="bool" value="1" /> nei setting del manufacturing mobile.</p>